

Collegamento con TLCentrale

Sommario

1	Collegamento con TLCentrale.....	2
1.1	Programmi coinvolti.....	2
2	Logica di funzionamento	3
2.1	Menù del programma.....	4
2.2	Coolbar.....	4
2.3	vBar	4
3	Interfaccia grafica.....	5

1 Collegamento con TLCentrale

Il programma prevede due modalità di collegamento a TLCentrale differenziate: una esterna (TLPosWinImportWS) e una all'interno del programma stesso.

1.1 Programmi coinvolti

TLPosWin (versione minima 7278)

2 Logica di funzionamento

Normalmente viene utilizzato il comando esterno TLPosWinImportWS per scaricare i dati da TLCentrale; il comando viene automatizzato tramite schedulazioni di Windows.


Spesso all'utente veniva data la possibilità di eseguire il comando in autonomia tramite collegamento nella vBar ma questo comportamento risulta poco ottimizzato (da dentro TLPosWin si esegue un batch che richiama TLPosWinImportWS e, una volta finito, TLPosWin non si accorgeva di tutte le modifiche apportate da TLPosWinImportWS).

Per ovviare a tale problematica e per rendere le nostre procedure più interoperabili è stato inglobato TLPosWinImportWS all'interno di TLPosWin.

TLPosWinImportWS continuerà a esistere per essere eseguito dall'esterno di TLPosWin ma, all'interno del programma, lo scarico di informazioni da TLCentrale sarà più semplice.


2.1 Menù del programma

Nel menù del programma, ove configurato il collegamento con TLCentrale, sarà presente una voce “Scarica da TLCentrale”



2.2 Coolbar

In maniera analoga dalla coolbar sarà possibile richiamare la stessa funzionalità



2.3 vBar

Nel caso fosse necessario sarà possibile configurare il comando anche dalla vBar tramite vBar.ini

Action=TLCentrale_DownloadData()

3 Interfaccia grafica

Per migliorare l'interoperabilità dei programmi la funzionalità richiede i magazzini su cui effettuare il download e quale tipo di download effettuare.

TLPosWin - Collegamento con TLCentrale

Magazzino: 01 SIMPLY IBBA 1979 AGAPE SRL - TORTOLI -

Download: VARIAZIONI

- VARIAZIONI
- OFFERTE
- INITIAL LOAD (OFFERTE)
- INITIAL LOAD (TOTALE)

Conferma Annulla